



POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach z systemem Mac OS X

wersja 2014041102




Krok 1.

Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć możliwość pobrania oraz zainstalowania certyfikatu osobistego p12.

Instrukcja pobierania certyfikatu


Krok 2.

Instalujemy certyfikat, w tym celu klikamy na nim dwukrotnie, wyświetlone zostanie okno z pytaniem o hasło do certyfikatu (znajdziemy je na swoim ekoncie).




Krok 3.

W prawym górnym rogu ekranu klikamy ikonę sieci na pasku menu, ukaże się nam lista opcji, z której wybieramy „Otwórz preferencje sieci...”.




Krok 4.

W kolejnym oknie przechodzimy do pozycji Wi-Fi po lewej stronie okna i wciskamy przycisk „Zaawansowane...”.



Krok 5.


Wyświetlone zostanie okno z zaawansowanymi właściwościami sieci, w zakładce Wi-Fi wciskamy znak '+' (plus).



Krok 6.


W kolejnym oknie tworzymy profil sieci Wi-Fi. Wypełniamy odpowiednie pola następującymi danymi:

- Nazwa sieci: **eduroam**,
- Zabezpieczenia: **WPA2 Enterprise**,
- Tryb: **EAP-TLS**,
- Tożsamość: wybieramy swój certyfikat, który instalowaliśmy w **kroku 1**,
- Użytkownik: można pozostawić puste.



Krok 7.

Zatwierdzamy wprowadzone ustawienia. Jeśli wszystkie czynności przeprowadziliśmy poprawnie, w ustawieniach sieci w zakładce Wi-Fi zobaczymy informację o uwierzytelnieniu oraz czasie połączenia.



UWAGA: Nazwa użytkownika i hasło do poczty elektronicznej/ekonta Politechniki Poznańskiej NIE SĄ NIGDY potrzebne przy podłączaniu się do jakiegokolwiek sieci bezprzewodowej. Wprowadzanie tych danych przy podłączaniu się do sieci bezprzewodowej grozi przechwyceniem ich przez osoby niepowołane, wykorzystujące tożsamość ich właściciela do działalności przestępczej (publikowanie treści karalnych, rozsyłanie spamu, itp.)